



COMO ATORDOAR/OCCISAR OVINOS E CAPRINOS EM EXPLORAÇÕES PECUÁRIAS

Os ovinos e caprinos incapazes de serem transportados devem ser occisados na exploração pecuária. Também podem ser occisados na exploração pecuária por outros motivos, devido a uma doença ou fraco crescimento, por exemplo. É obrigatório atordoar antecipadamente o animal em todos os casos. Uma vez atordoado, o suíno ficará inconsciente e deverá ser **occisado num prazo de 15 segundos** para que a occisão seja indolor. A boa manipulação e imobilização representam aspetos essenciais para um atordoamento eficiente. A presente informação não prevalece sobre as **regras nacionais** que possam proibir ou restringir qualquer uma das práticas aqui apresentadas. **O atordoamento e a occisão devem ser levados a cabo por trabalhadores com o nível adequado de competência.**

ACERCA DOS OVINOS E CAPRINOS

- Os ovinos e caprinos são animais gregários que gostam de viver em grupo e ficam agitados quando separados
- Os ovinos/caprinos leiteiros são normalmente calmos, mas os ovinos/caprinos criados para produção de carne/lã podem mostrar-se mais agitados
- Os carneiros/bodes podem ser imprevisíveis e devem ser manipulados com cuidado
- As cabras/ovelhas podem tornar-se agressivas se forem separadas dos seus cabritos/cordeiros
- Os ovinos ou caprinos podem agir de formas diferentes

ANTES DO ATORDOAMENTO

Preparar o ovino ou caprino

- Certifique-se de que a **lã do animal está seca**
- Assegure-se de que **os eléttodos estão húmidos** ou, em alternativa, remova a lã da área onde os eléttodos serão colocados
- Certifique-se de que a área onde os eléttodos serão colocados está húmida
- Certifique-se de que as **pinças têm o tamanho adequado**/não estão corroídas
- Use luvas e botas de borracha

ATORDOAMENTO/OCCISÃO ELÉTRICA

Depois de imobilizar o ovino ou caprino, o método mais fácil para proceder à occisão com pinças elétricas consiste, primeiro, em atordoar a cabeça e, depois, aplicar corrente elétrica no coração (fibrilação).

FASE 1: ATORDOAMENTO APENAS DA CABEÇA

Posicionar os eléttodos

- Se usar tenazes: coloque os eléttodos entre os cantos externos olhos e a base das orelhas do animal
- Se utilizar um atordoador manual que eletrocuta da cabeça ao tronco, coloque o atordoador entre as orelhas do animal com os eléttodos na parte superior da cabeça
- Nunca os coloque atrás das orelhas**




FASE 2: FIBRILAÇÃO E PARAGEM CARDÍACA

Esta operação irá parar o coração do ovino/caprino e occisá-lo. Verifique se o ovino/caprino se encontra inconsciente antes de iniciar a fase 2.

Verifique o posicionamento

- Aplique corrente capaz de eletrocutar o coração a partir de qualquer lado do peito, logo atrás das patas dianteiras



DEPOIS DO ATORDOAMENTO

Se o ovino ou caprino ainda estiver consciente:

- Não aplique corrente no coração (fase 2)
- Atordoe-o novamente noutra posição e com outro dispositivo
- Veja o que correu mal
- Corrija quaisquer problemas antes de retomar o atordoamento

Occisar o ovino ou caprino


Execute a fase 2 num prazo de 15 segundos após o animal ficar atordoado

os olhos não piscam (quer espontaneamente ou por tocar neles)

nenhuma reação resultante do beliscar/aperto do nariz/orelha

nenhuma respiração regular

nenhum ruído



nenhuma tentativa de se pôr de pé/levantar a cabeça

as patas ficam rígidas/esticadas e, em seguida, tremem/pontapeiam

CONFIRME A MORTE

Elementos aos quais deve prestar atenção:

- Nenhum movimento espontâneo
- Corpo inerte/permanentemente colapsado
- Nenhuma reação resultante do beliscar/aperto do nariz/orelha
- Nenhum ruído/respiração ofegante
- Nenhuma respiração
- Pupilas dilatadas
- A sangria pára
- Nenhum batimento cardíaco

PARÂMETROS RECOMENDADOS PARA O ATORDOAMENTO/OCCISÃO ELÉTRICA

Voltagem mínima (volts – V)	Corrente mínima (amperes – A)	Frequência (hertz – Hz)	Duração mínima em segundos, apenas para a cabeça	Duração em segundos para o corpo
>150	1,0	50	2	3

