



HUR MAN BEDÖVAR/AVLIVAR KANINER PÅ GÅRDEN


Kaniner som inte kan transporteras eller som inte mår bra måste avlivas på gården. De kan också avlivas på gården för att tillhandahålla kött direkt till konsumenter eller återförsäljare. Föregående bedövning är obligatorisk i alla fall. Bedöva och **avliva dem så snabbt som möjligt** så att döden blir smärtfri.

Den här informationen åsidosätter inte **nationella regler** som förbjuder eller begränsar någon av dessa metoder.

Bedövning och avlivning måste utföras av arbetare som innehar rätt kompetensnivå.


OM KANINER

- Om de blir rädda, har ont eller är stressade brukar kaniner bli "bliststill", dvs. inte visa någon synlig reaktion
- Hantera stressade kaniner **försiktigt** för att undvika att kaninen eller den som hanterar den skadas
- Lyft i **nackskinn**et eller skinn^{et} **vid skuldrorna** (lyft den aldrig i öronen – de är känsliga)



BEDÖVNING/AVLIVNING

God hantering och fixering är avgörande för effektiv bedövning. När kaninen är fixerad kan du överväga följande metoder.



1. PENETRERANDE/ICKE-PENETRERANDE BULTPISTOL

En penetrerande bultpistol avfyras genom skallen in i hjärnan. En icke-penetrerande bultpistol träffar pannan utan att gå igenom skallen. **Efter att du bedövat kaninen, avbloda den inom 10 sekunder** så att den inte lider.

Fixera och positionera

- Placera kaninen på ett golv som inte är halt och med ett stopp bakom den så den inte kan backa bort
- Håll ner den med en hand vid nacken eller skuldrorna, med din tumme och ditt pekfinger på varsin sida om kaninens nacke
- Använd den andra handen till pistolen

Parametrar

- Läs tillverkarens instruktioner för att vara säker på att bultpistolen passar till kaniner
- Penetrerande bultpistoler bör vara **minst 6 mm i diameter**

2. BEDÖVNING AV ENBART HUVUDET


Den här metoden kommer inte att döda kaninen. Efter att du bedövat kaninen, **avbloda den inom 10 sekunder** så att den inte lider.

Förbered utrustningen

- ✦ Blöt de områden på kaninens huvud där elektroderna ska placeras
- ✦ Ha på dig handskar och stövlar i gummi

Lägg kaninen i rätt position

- ✦ Stöd kaninens mage eller håll fast dess bakben med ena handen, styr huvudet genom att hålla i öronen med din andra hand
- ✦ Eller håll båda kaninens bakben med en hand medan din andra hand styr huvudet genom att du håller i öronen
- ✦ Placera elektroderna mellan de yttre hörnen på dess ögon och dess öronbas, bort från nosen



3. SLAG MOT HUVUDET


Om den används rätt, dödar den här metoden. **Du får inte avliva fler än 70 kaniner om dagen med den här metoden.**

Lägg kaninen i rätt position

- ✦ Håll kaninen i bakbenen
- ✦ Använd ett tungt men lätthanterligt föremål (t.ex. klubba, järnrör)
- ✦ Slå kaninen högst upp på huvudet, strax bakom öronen

Kontrollera om kaninen är medvetslös

Se till att kaninen är medvetslös innan du avblodar den. Kontrollera för:



EFTER BEDÖVNINGEN

Om kaninen fortfarande är vid medvetande

- ✦ Avbloda inte
- ✦ **Bedöva igen med en reservmetod**
- ✦ Se efter vad som gick fel
- ✦ Rätta till eventuella problem innan du fortsätter skjuta

Bekräfta att det dött

- ✦ Det inte finns några spontana rörelser
- ✦ Ingen reaktion om man nyper/petar djuret på nosen/tån/örat
- ✦ Kroppen är slapp/har kollapsat permanent
- ✦ Pupillerna är utvidgade
- ✦ Den låter/flämtar inte
- ✦ Den andas inte
- ✦ Det finns inte några hjärtslag
- ✦ Ingen blödning

Kontrollera parametrarna

REKOMMENDERADE PARAMETRAR FÖR ELEKTRISK BEDÖVNING/AVLIVNING

Spänning (volt – V)	Strömstyrka (mA)	Frekvens (hertz – Hz)	Varaktighet (sekunder)
100-117	140-400	50	1-3

