



## COME STORDIRE/ABBATTERE SUINI PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA

I suini che non possono essere trasportati devono essere abbattuti presso l'azienda agricola. Il loro abbattimento in azienda può rendersi necessario anche per altri motivi, quali la malattia o la crescita lenta. In tutti i casi è obbligatorio lo stordimento previo. È necessario stordirli per far perdere loro i sensi e **abbatterli entro 15 secondi** in modo da provocare una morte indolore. Per uno stordimento efficace è fondamentale manipolarli e immobilizzarli in modo appropriato. Tale informazione non prevale sulle **regole nazionali** che possono vietare o limitare queste procedure.

Le operazioni di stordimento e abbattimento devono essere eseguite da operatori con un adeguato livello di competenza.

### QUANDO I SUINI SONO AGITATI

#### COSA FARE

- ✦ Mantenere la calma
- ✦ Rassicurarli con movimenti e voce delicati

#### COSA NON FARE


- ✦ Gridare o usare la violenza – ciò peggiorerebbe la situazione

### INFORMAZIONI SUI SUINI

- ✦ I suini sono animali socievoli, sensibili ed espressivi
- ✦ **Non possiedono una buona vista,** ma hanno un ottimo udito
- ✦ Le scrofe e i verri possono essere aggressivi
- ✦ **Cosa conviene:** zone ben illuminate
- ✦ **Cosa non conviene:** oscurità e ombre, riflessi, oggetti in movimento, forti correnti d'aria, rumori forti, movimenti improvvisi, lasciarli soli in un angolo, pavimenti scivolosi, farli muovere in modo frettoloso
- ✦ Ogni suino può reagire in modo diverso

## STORDIMENTO/ABBATTIMENTO

Una volta che il suino è immobilizzato, si può procedere nei seguenti modi.



### 1. PISTOLA A PROIETTILE CAPTIVO PENETRANTE


Essendo un metodo che può non uccidere il suino, è necessario sempre confermarne l'abbattimento enervandolo entro 15 secondi.

#### Controllo dei parametri variabili

- ✦ Diametro/lunghezza del proiettile e carica/pressione d'aria della pistola
- ✦ Tali parametri variano a seconda del tipo di suino
- ✦ Leggere le istruzioni del produttore per assicurarsi di utilizzare le impostazioni corrette
- ✦ Per scrofe e verri adulti utilizzare la carica raccomandata più alta

#### Posizionare la pistola

- ✦ Posizionare la canna 2 cm sopra il punto dove s'incrociano le 2 linee. **Puntare in direzione della coda**
- ✦ Prima di sparare assicurarsi che lo storditore sia in contatto con la testa



## 2. STORDIMENTO/ABBATTIMENTO ELETTRICO

Non utilizzare questo metodo con i suinetti.

- Una volta immobilizzato il suino, il metodo più semplice per abatterli con le pinze elettriche è quello di stordirli alla testa e applicare successivamente la corrente al cuore (fibrillazione).

### Fase 1: Stordimento «solo testa»

- Collocare gli elettrodi
- Tra la parte esterna degli occhi e la base delle orecchie
- O appena sotto le orecchie
- O uno sotto un orecchio e l'altro sopra l'occhio opposto
- Non collocarli mai dietro le orecchie




### Fase 2: Fibrillazione e arresto cardiaco

Arresterà il cuore del suino uccidendolo. Assicurarsi che il suino sia incosciente prima di iniziare la fase 2.

### Controllare il corretto posizionamento

- Per lo stordimento al cuore bisogna agire su entrambi i lati del petto del suino, giusto dietro le zampe anteriori



## 3. COLPO DA PERCUSSIONE ALLA TESTA

Questo metodo, se eseguito correttamente, ucciderà il suino.

- Solo per suinetti **sotto i 5 kg** di peso vivo
- Con questo metodo si possono abattere non più di 70 suinetti al giorno

### Posizionamento

- Sostenerlo dalle **zampe posteriori**
- Utilizzare un oggetto pesante ma facile da maneggiare (ad esempio una mazza, una sbarra di ferro)
- Colpirlo sulla **parte superiore della testa**, dietro le orecchie



## DOPO LO STORDIMENTO/ABBATTIMENTO

Per confermare il decesso del suino, controllare che:

- Non ci sia alcun movimento spontaneo
- Il corpo sia collassato
- Non reagisca se pizzicato al naso/orecchio
- Non emetta alcun rumore
- Non respiri regolarmente – i suini possono rantolare giusto prima del decesso
- Non apra e chiuda gli occhi al toccarli
- Gli occhi siano rotati verso l'alto
- Le pupille siano dilatate
- Il sanguinamento si sia arrestato
- Non ci sia battito cardiaco



### PARAMETRI RACCOMANDATI PER LO STORDIMENTO / ABBATTIMENTO ELETTRICO

Tensione minima (volt – V)	Corrente minima (ampere – A)	Frequenza (hertz – Hz)	Durata minima – solo testa (secondi)	Durata – abbattimento (secondi)
>250	1,3 Fino a 2 per suini grandi	50	3	3

